

國家發展委員會資訊系統 ODF 文件 API 工具 伺服器佈署說明

文件版本：1.1 版

中 華 民 國 108 年 4 月 22 日

目錄

壹、安裝基礎系統.....	1
一、下載 CentOS 作業系統 ISO 連結.....	1
二、系統安裝過程.....	3
(一)光碟片開機.....	3
(二)選擇系統語系.....	3
(三)分割硬碟.....	4
(四)設定網路.....	8
(五)設定 ROOT 密碼.....	12
(六)用戶建立.....	13
(七)重新開機.....	15
三、系統環境設定.....	16
(一)系統升級.....	16
(二)調整防火牆.....	16
(三)關閉 selinux.....	17
(四)vim 編輯器的基本使用方式如下：.....	17
(五)vim 編輯器的存檔方式：.....	18
(六)安裝 WinSCP 檔案上傳工具.....	18
貳、安裝資訊系統 ODF 文件 API 相關套件.....	24
一、安裝系統主程式.....	24
二、安裝函式庫.....	24
三、安裝資訊系統 ODF 文件 API 套件並設定網路資訊（重要）.....	24
四、啟動資訊系統 ODF 文件 API 並確認狀態.....	25
參、安裝資訊系統 ODF 文件 API 網頁端管理程式.....	27
一、安裝基本架構.....	27
(一)PHP 安裝.....	27
(二)MariaDB 資料庫安裝.....	28
(三)安裝資料庫管理介面 phpMyAdmin.....	31
(四)設定一般的資料庫使用者帳號及權限.....	33
二、安裝資訊系統 ODF 文件 API 網頁管理工具.....	37
(一)上傳安裝檔案.....	37
(二)解壓縮並設定目錄權限.....	37

(三)設定資料庫連線帳號.....	38
(四)設定網頁連線位置.....	38
(五)匯入資料庫檔案.....	39
(六)預設登入資訊.....	40
三、網站基本參數設定（重要）.....	42
(一)變更系統管理者密碼及 email.....	42
(二)設定資訊系統 ODF 文件 API 服務位置.....	45
(三)初始化報表分類（重要）.....	46

壹、安裝基礎系統

本文件說明國家發展委員會資訊系統 ODF 文件 API 伺服器端的佈署流程，並提供所需 Linux 系統的下載及安裝方式。

一、下載 CentOS 作業系統 ISO 連結

國家發展委員會【資訊系統 ODF 文件 API】伺服器端的作業系統可採用開源的【CentOS】，該系統與商用 Linux 系統公司 Redhat 所提供的商用級伺服器來自於相同的原始碼版本，同樣可運用在各種網路伺服器環境，CentOS ISO 在國內的下載連結如下，目前採用的最新版本號碼為 7.x：

- 元智大學載點

http://ftp.yzu.edu.tw/Linux/CentOS/7/isos/x86_64/

- 國家高速網路中心載點

http://free.nchc.org.tw/centos/7/isos/x86_64/

- 崑山科技大學載點

http://ftp.ksu.edu.tw/pub/CentOS/7/isos/x86_64/

- 國家實驗研究院載點

http://ftp.twaren.net/Linux/CentOS/7/isos/x86_64/

- 樹德科技大學載點

http://ftp.stu.edu.tw/Linux/CentOS/7/isos/x86_64/

- 交通大學載點


http://centos.cs.nctu.edu.tw/7/isos/x86_64/

下載檔名為：【CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso】，若是要佈署在實體主機上的話，請將 ISO 檔燒錄至光碟上，若是安裝於虛擬主機環境的話，請將此 ISO 檔掛載至虛擬主機的光碟裝置中，以下說明安裝過程。

二、系統安裝過程

(一)光碟片開機


開機後會先出現以下畫面，請利用方向鍵往上切換至【Install CentOS 7】，並按下 Enter 鍵繼續安裝流程。



畫面如果又出現一次請您按「Enter」鍵時，請等待或是直接再按一次「Enter」鍵即可。

(二)選擇系統語系

安裝程式會經過一連串偵測硬體的過程，完成後會進入選擇語系的畫面，畫面左方請選擇【中文】，畫面右方請選擇【繁體中文(台灣)】，如下圖所示，完成後按下「繼續」鍵。



(三)分割硬碟

請先進行硬碟分割的設定，點選畫面中的【安裝目的地】。



接下來的畫面中，請先點選自行配置磁碟分割，再點選【完成】。



先將分割格式指定為【標準分割區】再按下【+】繼續新增分割區。



安裝過程一共需新增 2 個分割區，說明如下：

- SWAP

Linux 系統需要的記憶體暫存區，建議可以新增 4096MB 供系統使用。

- /


系統主要分割區，剩下來的空間都全部分配到此處。

點擊【+】號後，系統會出現分割區設定的畫面，以 SWAP 為例，設定畫面如下所示，請指定【掛載點】及【容量】。




The screenshot shows a dialog box titled "加入新的掛載點" (Add New Mount Point). Below the title is a subtitle: "在建立下列掛載點之後，將有更多自訂選項可供使用。" (After creating the following mount point, more custom options will be available for use). There are two input fields: "掛載點(P):" (Mount Point) with a dropdown menu showing "swap", and "欲使用容量(D):" (Desired Capacity) with a text box containing "4096". At the bottom are two buttons: "取消(C)" (Cancel) and "新增掛載點(A)" (Add Mount Point).

若是【/】分割區的話，由於剩下的空間都要分配給它，所以在【欲使用容量】的部份空間即可，畫面如下。



The screenshot shows the same "加入新的掛載點" (Add New Mount Point) dialog box. The "掛載點(P):" (Mount Point) dropdown menu now shows "/" instead of "swap". The "欲使用容量(D):" (Desired Capacity) text box is currently empty. The buttons "取消(C)" (Cancel) and "新增掛載點(A)" (Add Mount Point) remain at the bottom.

按下【新增掛載點】後，畫面會出現此分割區的詳細設定畫面，SWAP 的部份不需要特別設定，但是在【/】的部份，需額外指定【檔案系統】的部份為【ext4】（系統預設會為 xfs），如下圖所示，指定完成後按下畫面左上方的【完成】鍵。



系統會再次確認分割區的資訊，確認後請按下【接受變更】繼續。



(四)設定網路

接下來畫面會回到原本的頁面，請點選畫面中的【網路與主機名稱】。



分別設定【主機名稱】（完成後按下「套用」）、開啟乙太網路，最後按下【設定】鍵進行詳細的網路設定。



詳細的網路設定畫面如下，因為是伺服器環境，故建議使用固定 IP，請先點選畫面中的【IPv4 設定】，方法選擇【手動】，並按下畫面中的【Add】鍵後輸入固定的 IP 資訊，在輸入【DNS 伺服器】資訊後點選【儲存】即完成網路設定。

編輯 ens33

連線名稱(N): ens33

一般 有線網路 802.1X 防護 DCB Proxy **IPv4 設定** IPv6 設定

方法(M): 手動

地址

地址	網路遮罩	通訊閘
192.168.3.109	24	192.168.3.1

Add
刪除(D)

DNS 伺服器: 168.95.1.1

搜尋網域(E):

DHCP 用戶端 ID:


☐ 需要 IPv4 addressing 才可完成此連線

路由(R)...

Cancel 儲存(S)

再按一下「設定」，請點選「一般」並勾選「當這個網路可用時自動連線」

如下圖所示：



點選【儲存】即完成網路設定。

設定完成後會回到上一個畫面，請確認相關的設定是否正確，確認後按下畫面左上方的【完成】鍵再回到安裝主畫面。



請按下【開始安裝】，系統就會開始正式進行安裝。




(五)設定 ROOT 密碼

安裝過程中會跳出以下畫面，請按下【ROOT 密碼】進入設定畫面。



設定畫面如下，請輸入二次 ROOT 密碼，並按下【完成】鍵完成設定。



(六)用戶建立

設定完 ROOT 密碼後會回到安裝程式主畫面，如果需要建立一般用戶的帳號，請點選【用戶建立】鍵。



進到用戶建立的畫面後，如圖請填入使用者姓名及密碼，重點是若要使用一般使用者管理系統，請記得勾選【讓這位使用者成為管理員】，如下圖。



同時要點選【完成】，才會跳回系統安裝主畫面，當安裝完成後，畫面右下角會出現【完成設定】的按鍵，按下後系統就會開始設定開機等系統參數。



(七)重新開機

當完成所有設定時，畫面右下角會出現【重新開機】的按鈕，即代表已完成安裝作業，重新開機就可以啟動基本的系統了。



重新開機後的畫面如下所示。

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-862.el7.x86_64 on an x86_64

odfapi login:
```

三、系統環境設定

在安裝完基礎系統後，需進行基本的調校及安裝 API 所需之基礎套件。

(一)系統升級

請先以 root 身份登入後，執行以下指令進行系統升級工作。

```
# yum update -y
```

```
Loaded plugins: fastestmirror
```

```
Loading mirror speeds from cached hostfile
```

```
.....(升級過程訊息略)
```

```
Complete!
```

完成基礎系統套件的升級工作。

(二)調整防火牆

由於多數機關都有建置專屬的防火牆，故建議先關閉本機上的防火牆設定，

指令如下：

```
# systemctl disable firewalld
```

```
# systemctl stop firewalld
```

(三)關閉 selinux


預設請關閉 selinux 機制，建議先安裝 vim 編輯器及基本網路工具後，再進行編輯：

```
# yum install vim -y
```

```
# yum install net-tools unzip -y
```

```
# vim /etc/selinux/config
```

出現編輯畫面後，請用方向鍵移動到第 7 行 enforcing 的部份，將內容改為【disabled】，如下畫面，編輯完成後存檔離開。



```
# This file controls the state of SEL
# SELINUX= can take one of these three
#     enforcing - SELinux security po
#     permissive - SELinux prints war
#     disabled - No SELinux policy is
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three
#     targeted - Targeted processes a
#     minimum - Modification of targe
#     mls - Multi Level Security prot
SELINUXTYPE=targeted
```

(四)vim 編輯器的基本使用方式如下：

「x」鍵：在【瀏覽模式】時，直接刪除游標所在字元。

「i」鍵：進入【編輯模式】，可以插入及刪除(透過 backspace 鍵)字元。

「u」鍵：回復上一步的動作。

按下 2 次「y」鍵：複製一整行。

「p」鍵：插入並貼上剛剛複製的整行內容。

「ESC」鍵：回到【瀏覽模式】。

(五)vim 編輯器的存檔方式：

在按下「ESC」鍵回到【瀏覽模式】後，直接輸入【wq!】三個字元，並按下【Enter】鍵後完成編輯作業。其中 w 代表寫入，q 代表跳出，!代表強制執行，如果輸入【w】代表寫入，但留在 vim 編輯器畫面，輸入【q】代表離開 vim 編輯器畫面，【q!】代表即便檔案有變更，也要直接退出不儲存變更。

編輯完成後，建議先行重新開機讓部份設定生效，指令如下：

```
# reboot
```

(六)安裝 WinSCP 檔案上傳工具

基本系統安裝完成並重新開機後，開始先安裝 NDCODFAPI 相關套件，請先到國發會的網站下載相關檔案，下載點說明如下：

請至國發會網站 <http://www.ndc.gov.tw> > 主要業務 > 基礎服務 > 開放文件格式(Open Document Format, ODF) > 資訊系統 ODF 文件 API > **XXXXXX**


下載成功後，需先把檔案上傳到先前安裝的 Linux 主機上，在 Windows 平台上可使用「WinSCP」這套工具進行，下載網頁的連結如下：

<https://winscp.net/eng/download.php>


目前最新的版本為 5.15.1，請直接點選畫面下方的下載連結圖示。



下載完成請直接執行安裝動作，Windows 會先詢問是否允許 WinSCP 變更您的系統，請點選「是」繼續，接下來出現【授權協議】的畫面：




請按下【接受】鍵，繼續下一步畫面，請選擇【典型安裝】即可，接下來的畫面只要不斷按【下一步】直接到完成安裝作業的畫面，按下【完成】。







安裝完成後，會直接進入 WinSCP 的設定畫面，請直接點選【新站台】並輸入主機名稱、使用者名稱及密碼等資訊(剛剛安裝完的 ndcodfapi Server)，完成後按下【登入】鍵就可以登入主機了。



登入後第一個畫面會看到憑證的訊息，請按下【是(Y)】鍵略過，接下來可以看到類似於檔案總管的介面，此時就可以利用 WinSCP 將檔案(ndcodfapi-server-20190422.zip)上傳到主機上，後續進行資訊系統 ODF 文件 API 的安裝說明。



左方為 Windows 的檔案目錄區，右方為 Server 端的目錄路徑及檔案列表。



貳、安裝資訊系統 ODF 文件 API 相關套件

請利用 WinSCP 將「ndcodfapi-server-20190422.zip」上傳至 Linux 主機後，

執行以下安裝指令：

一、安裝系統主程式

```
# cd /root  
  
# unzip ndcodfapi-server-20190422.zip  
  
# cd ndcodfapi-server-20190422/ndcodfsys  
  
# yum localinstall gumbo* -y  
  
# yum localinstall ndcodfsys* -y
```

二、安裝函式庫

```
# cd /root/ndcodfapi-server-20190422/poco  
  
# yum localinstall poco* -y
```

三、安裝資訊系統 ODF 文件 API 套件並設定網路資訊（重要）

```
# cd /root/ndcodfapi-server-20190422/ndcodfapi  
  
# yum install httpd -y  
  
# yum localinstall ndcodfapi* -y
```

另外為了讓 API 能在輸出 OAS 說明資訊時定義正確的網路位置，請利用 vim 編輯器編輯 /etc/loolwsd/loolwsd.xml 這個設定檔案，在第 11 行的地方加入 IP 資訊，本文件範例為：192.169.3.109:9980，指令如下所示：

```
# vim /etc/loolwsd/loolwsd.xml
```

修改內容如下：

```
<server_name desc="Hostname:port of the server running loolwsd. If empty, it's derived  
from the request." type="string" default="">192.168.3.109:9980</server_name>
```

存檔後離開。

四、啟動資訊系統 ODF 文件 API 並確認狀態

```
# systemctl enable ndcodfapi
```

```
# systemctl restart ndcodfapi
```

使用以下指令就可以確認初始化服務是否已正常啟動，指令如下：

```
# netstatus -tlnp
```

Active Internet connections (only servers)

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program
name						
tcp	0	0	127.0.0.1:25	0.0.0.0:*	LISTEN	1098/master
tcp	0	0	0.0.0.0:9980	0.0.0.0:*	LISTEN	22425/loolwsd
tcp	0	0	127.0.0.1:9981	0.0.0.0:*	LISTEN	22425/loolwsd

tcp	0	0 0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN	718/sshd
tcp6	0	0 ::1:25	:::*	LISTEN	1098/master
tcp6	0	0 :::22	:::*	LISTEN	718/sshd

如果出現 9980 那行，代表資訊系統 ODF 文件 API 的基本服務已啟動，您可以重新啟動系統，再測試服務是否可正常啟動。

參、安裝資訊系統 ODF 文件 API 網頁端管理程式

一、安裝基本架構

(一)PHP 安裝

請安裝基本的 AMP(Apache、MariaDB 及 PHP)架構，因為 CentOS 預設的

PHP 版本過舊，建議直接升級至最新的 7 版本，相關指令如下：

```
# rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
```

```
# rpm -ivh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
```

(注意)以上二個指令需按照順序執行。

啟動新版 PHP 的套件庫，利用 vim 修改設定檔：

```
# vim /etc/yum.repos.d/remi-php70.repo
```

把第 9 行的 enabled=0 改為【enabled=1】並存檔離開。

```
[remi-php70]
name=Remi's PHP 7.0 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php70/$basearch/
#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php70/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php70/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
```

```
# yum update
```

```
# yum install php php-mysql php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml  
php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap curl -y
```

設定啟動 httpd 服務，指令如下：

```
# systemctl enable httpd
```

```
# systemctl restart httpd
```

(二)MariaDB 資料庫安裝

接下來安裝資料庫 MariaDB，指令如下：

```
# yum install mariadb mariadb-server -y
```

設定啟動 MariaDB 服務，指令如下：

```
# systemctl enable mariadb
```

```
# systemctl restart mariadb
```

接下來請初始化 MariaDB 的環境，指令如下：

```
# mysql_secure_installation
```

會出現以下訊息：

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB

SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current

password for the root user. If you've just installed MariaDB, and you haven't set the root password yet, the password will be blank, so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):(按 enter 鍵繼續)

OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] Y + Enter 鍵

New password:輸入第一次資料庫管理員(root)密碼 + Enter 鍵

Re-enter new password:輸入第二次資料庫管理員(root)密碼 + Enter 鍵

Password updated successfully!

Reloading privilege tables..

... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y + Enter 鍵

... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] **Y + Enter 鍵**

... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] **Y + Enter 鍵**

– Dropping test database...

... Success!

– Removing privileges on test database...

... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] **Y + Enter 鍵**

... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

完成資料庫安裝作業。

(注意)請記得您剛剛設定的資料庫 root 密碼，等一下會需要使用到。

(三)安裝資料庫管理介面 phpMyAdmin

為了可以設定資料庫的權限，及便於未來可管理(備份或是修改資料)資料庫，建議可安裝 phpMyAdmin 這套網頁介面的 MariaDB 管理工具，安裝指令如下：

```
# yum install phpMyAdmin -y
```

利用 vim 編輯/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf 內容，並註解以下的內容(大約從第 11 行至第 28 行)，允許從其他的網段登入 phpMyAdmin：

```
[...]
```

```
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
```

```
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin
```

```
#<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
```

```
#    <IfModule mod_authz_core.c>
```

```
#        # Apache 2.4
```

```
#        <RequireAny>
```

```
#            Require ip 127.0.0.1
```

```
#            Require ip ::1
```

```
#        </RequireAny>
```

```
#    </IfModule>
```

```
#    <IfModule !mod_authz_core.c>
```

```
#        # Apache 2.2
```

```
# Order Deny,Allow

# Deny from All

# Allow from 127.0.0.1

# Allow from ::1

# </IfModule>

#</Directory>
```

並在該段下面加入以下內容：

```
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>

    Options none

    AllowOverride Limit

    Require all granted

</Directory>

[...]
```

存檔離開後，再重新啟動網頁伺服器的服務。

```
# systemctl restart httpd
```

(四)設定一般的資料庫使用者帳號及權限

為了資安問題，建議資料庫的 root 使用者帳號儘量不要在開放的網站上使用，可透過 phpMyAdmin 新增一組權限較少的一般用戶帳號給網站專案使用，請登入 phpMyAdmin 的網頁，以本文件為例，登入頁面如下：

<http://yourserverip/phpMyAdmin>



登入

http://192.168.3.109

你與這個網站之間的連線不是私人連線


使用者名稱

密碼


輸入剛剛的 root 帳號及密碼，登入 phpMyAdmin 主畫面，如下所示：




點擊畫面上的【使用者】及【新增使用者】連結。




輸入資料庫「使用者帳號」、「主機」及二次密碼，其中建議主機的部份填入「localhost」。




再把畫面往下拖曳，選擇權限相關的設定，這裡我們將為此使用者開放【資料】所有的指令權限。



最後按下【執行】鍵完成用戶新增的作業。



成功的畫面如下所示，完成後就可以登出這個管理介面，請記得這個使用者的名稱及密碼。



二、安裝資訊系統 ODF 文件 API 網頁管理工具

(一)上傳安裝檔案

剛剛已上傳整個「ndcodfapi-server-20190422.zip」檔案，解壓縮之後會有以下的檔案。

```
# cd /root/ndcodfapi-server-20190422/
```

- odfapi-20190220.tar.gz

(二)解壓縮並設定目錄權限

操作指令如下：

```
# cd /root/ndcodfapi-server-20190422/
```

```
# cp odfapi-20190220.tar.gz /var/www/html
```

```
# cd /var/www/html
```

```
# tar zxvf odfapi-20190220.tar.gz
```

```
# chown apache.apache -R odfapi
```

```
# rm odfapi-20190220.tar.gz
```

rm：是否移除普通檔案 'odfapi-20190220.tar.gz'? **Y + Enter 鍵**

(三)設定資料庫連線帳號

剛剛在第參篇第一章第(四)節所設定的一般使用的帳號，要設定到資訊系統 ODF 文件 API 網頁設定檔中，網站才可以正常運作，設定方式如下：

利用 vim 編輯 /var/www/html/odfapi/xoops_data/data/secure.php，修改第 36 及第 40 行的資訊，填入剛剛您新增的資料庫使用者的帳號及密碼：

```
// Database Username
// Your database user account on the host
define('XOOPS_DB_USER', 'ndc:odfapi');

// Database Password
// Password for your database user account
define('XOOPS_DB_PASS', 'ndc:odfapi2018');
```

(注意) 此檔案是唯讀，利用 vim 儲存時請下 **【wq!】** 離開。

(四)設定網頁連線位置


利用 vim 編輯 /var/www/html/odfapi/mainfile.php，修改第 43 行的資訊，將 ip 位置改為自己主機的 IP：

```
define('XOOPS_URL', XOOPS_PROT.'192.168.3.109/odfapi');
```

改完後存檔離開。

(五)匯入資料庫檔案

請登入剛剛建立的 phpMyAdmin 管理者畫面，點選畫面最上方的【資料庫】，並在【建立新資料庫】的名稱部份填入【ndcodfapi】、【編碼與規則】的部份選擇【utf8_unicode_ci】，最後請按下【建立】鍵完成。



完成畫面如下：




接下來請在主機上利用以下指令，將資料庫檔案匯入。

```
# cd /root/ndcodfapi-server-20190422/
```

```
# mysql -u root -p -h localhost ndcodfapi < ndcodfapi-20190220.sql
```

Enter password:[請輸入 mariadb 的 root 密碼]

正確完成匯入動作的資料表畫面如下所示：



(六)預設登入資訊

本文件的預設登入網址連結如下，實際登入畫面請依據各機關網路設定為準。

<http://192.168.3.109/odfapi>，登入畫面如下圖。

會員登入

帳號：



帳號

密碼：



密碼

☐ 記住我

會員登入

取回密碼

如果您忘了自己的密碼，請使用您之前在本站註冊時使用的電子郵件來重新取得密碼。

密碼：



信箱

傳送密碼

預設登入的帳號密碼資訊如下：

帳號：admin

密碼：admin


三、網站基本參數設定（重要）

（一）變更系統管理者密碼及 email


以 admin 登入後的畫面如下：



因為目前都還沒有上傳任何報表，所以還是空白的頁面，請點選右上方【後臺管理】的連結，進到以下的後臺畫面並點選畫面中的【會員】圖示。



接下來到會員列表的畫面，點選【admin】那行右方的鉛筆圖示。



接下來進到 admin 帳號的資訊畫面，請修改 email 及密碼資訊，畫面分別如下所示：

資訊系統ODF文件API 網站首頁 登出

模組 偏好設定 燈 銀 黑

系統設定

會員管理 編輯會員

更新帳號: admin

暱稱 *	admin
姓名	
Email *	admin@example.com.tw <input checked="" type="checkbox"/> 允許公開這個電子郵件
網址	
時區	(GMT+8:00) 台灣、北京、珀斯、新加坡、香港、烏魯木齊 ▼
ICQ 號碼	
AIM 連結	


再往下拖曳，修改密碼的部份。

選擇通知方式	接收私人訊息通知 ▼
預設通知方式	全部選擇的事件通知 ▼
其他資訊	
等級	管理員 ▼
密碼
確認密碼
接受來自管理員的信件	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
群組	<div> 管理員 註冊會員 </div>
	送出

完成後按下【送出】鍵，即完成變更。

(二)設定資訊系統 ODF 文件 API 服務位置

在後台畫面中，點選上方選單的【偏好設定】－【NDC ODF 報表管理】，如下圖所示：



修改【國發會資訊系統 ODF 文件 API URL】欄位的內容，由原本的 <http://yourhostnameorip:9980> 改為實際上 IP 或是 hostname 的位置，本文件的範例為：<http://192.168.3.109:9980>

資訊系統ODF文件API

網站首頁 登出

模組 偏好設定

系統設定

NDC ODF 報表管理 » 系統基本設定


系統基本設定選項

國發會資訊系統 ODF 文件 API URL	<input type="text" value="http://192.168.3.109:9980"/>
列表分頁數量	<input type="text" value="10"/>
分析 log 的檔案位置	<input type="text" value="/var/log/mergeodf.log"/>
評論規則	<input type="text" value="任何人都可以發表評論"/>
允訪客發表評論?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
<input type="button" value="確定"/>	

完成後按下【確定】鍵，即完成變更。

(三)初始化報表分類（重要）

為了要可以開始上傳報表，需預先初始化報表分類，在後台畫面中，可點選畫面右上方的【網站首頁】回到前台，在前台畫面的上方選單點選【報表管理】－【類別管理】。



類別管理的畫面如下所示，請在【新增類別】下方輸入要新增的類別名稱，確認後按下「+」即可完成類別新增。

主類別	功能操作
測試用報表	
預設分類	 

若要修改或是刪除分類名稱，請點選【功能操作】對應的圖示即可進行。

主類別	功能操作
測試用報表	 
無分類報表	 
預設分類	 

至此已完成國發會資訊系統 ODF 文件 API 工具（伺服器）的基本佈署工作。